

Les Grands Espaces

Tutoriel pour logiciel de montage

Intervenant : Marie Courault – Les Grands Espaces

Le Montage

Le Montage permet d'assembler différents bouts de films, de les coller entre eux et de créer à partir de ce collage un nouveau film.

Il permet aussi d'ajouter sur le film des musique et des voix qui sont différents des rushes originaux (les rushes sont la totalité des plans filmés pendant un tournage).

Les Logiciels de montage gratuits

Pour PC :

Videospin

<http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056067-videospin>

Windows Movie Maker

logiciel fourni avec le système windows ou téléchargeable gratuitement

Pour Mac :

Imovie

logiciel fourni avec le système

Les Applications pour tablettes ou smartphone gratuites

Pour Android :

Animation en Volume

Pour Iphone :

IMotion


Videospin

A la première ouverture, Videospin vous demande vos coordonnées.
Il vous demande également si vous souhaitez installer des modules complémentaires.
Répondre NON.

Etape 1 : Configuration du projet

Avant de commencer un projet aller dans

- Configuration
- Préférences de projet
- Durée par défaut : réduire les titres/photos à 00.05
- Format du projet : Utiliser pour les nouveaux projets – NTSC Progressif




Il vous faut ensuite enregistrer votre projet :

- aller dans *Fichier*
- cliquer sur *enregistrer sous*
- changer le nom et l'enregistrer où vous le souhaitez

Étape 2 : Récupérer les photos


Pour aller chercher les photos :

- cliquer sur le logo appareil photo (en haut à gauche), il devient vert
- cliquer sur le dossier AVEC la flèche
- chercher le dossier où sont stockées les photos
- ouvrir
- sélectionner toutes les photos grâce au raccourci clavier Ctrl A



Étape 3 : Intégrer les photos au montage

Une fois toutes sélectionnées, les photos peuvent être toutes mises d'un seul coup sur la piste vidéo en tirant sur la première photo et en l'amenant sur la ligne avec la caméra (bloc vert ci-dessous).



Étape 4 : Modifier son projet



On peut rajouter du texte, des bruitages ou de la musique en cliquant sur les logos ci dessus.

Le logo représentant un **haut parleur** vous permet d'accéder à une banque de données de sons.


Pour Le logo avec la double croche, il correspondre à la musique. Il vous faudra en amont **créer un dossier avec de la musique** auquel vous accéderait de la même façon que pour les photos (dossier avec la flèche).

Le logo **T** vous permet de rajouter du texte, un générique. Vous tirez sur le type de texte choisi et l'amener sur la ligne avec le T (pour que le texte s'incruste sur vos images) ou sur la ligne avec la caméra (pour avoir un fond noir sous te texte). Si vous double-cliquez sur le plan, vous pourrez régler tous les paramètres (polices grosseur, positionnement, texte, couleur, etc)

Les Outils :

La Time Line

C'est l'espace de montage, les lignes accueillants l'image et le son pour être montés.



Échelle et déplacements



Ces outils sont placés en bas de votre time line.

Le + et le - entourés de jaune à gauche vous permettent d'agrandir ou réduire l'échelle de vos images et sons. Ils ne changent pas la vitesse ou la longueur, seulement l'affichage.

La barre grise vous permet de vous déplacer sur votre time line.

La lecture



En haut de votre time line, vous pouvez voir une bulle transparente. Cette dernière vous permet de déplacer le début de la lecture n'importe où sur la time line.

Couper



En haut à droite de la time line, cet outil vous permet de couper un fichier de la time line sélectionné (marqué en vert). La coupe se fera là où est placé l'outil de lecture. Le fichier se transforme en deux fichiers qui peuvent être déplacés de façon autonome.

Conseils pour le Montage :

Il est compliqué de **déplacer toutes les photos en même temps** sur la piste image (trop de plans pour le logiciel).

Vous pouvez opter pour deux solutions pour affiner votre montage.

Vous pouvez anticiper si vous souhaitez rallonger certaines photos :

- d'abord mettre les photos dans l'ordre jusqu'à celle que vous voulez rajouter
- Allonger la photo à la longueur que vous souhaitez grâce à la flèche bleue
- déposer ensuite le reste des photos

Pour déplacer votre bloc d'images facilement, afin de mettre un générique avant les photos ou faire démarrer la musique avant les premières images, il vous faudra passer par deux étapes :

- dans un premier temps, ne travaillez que sur vos images (enlever vos images avec des erreurs, comme les mains des animateurs, etc)
- une fois votre bloc d'images cohérent, vous allez créer un film comme je le décrit ci dessous (Étape 4)
- puis dans l'onglet Editer, cliquer sur la caméra, trouver le dossier Vidéos grâce au dossier avec la flèche et donc le film que vous venez de calculer
- enlever vos photos sur la piste de montage et les remplacer par le film. Vous pouvez facilement déplacer ce film pour rajouter musique et générique.

Au fur et à mesure de l'avancement du projet, pensez à enregistrer régulièrement votre projet.

Étape 5 : Créer un film


Une fois le film terminé, il faut se rendre dans l'onglet 2 « Créer un film »

Choisir le type de fichier **AVI** et le Préréglage **Plein Écran DV**.

Puis cliquer sur l'onglet vert « **Créer un film** »

Le film finalisé se trouve dans **Vidéos** dans la Bibliothèque si vous n'avez pas choisi de dossier de destination.

Vous pouvez choisir un autre dossier de destination en cliquant sur le dossier bleu à côté de *Unité*.



AVANT DE FINIR PENSER À ENREGISTRER VOTRE PROJET À NOUVEAU !